

CÓMO SE HACE

CREATIVE

SWINE!

NECESITARÁS

olla de 7 litros ● cazo pequeño ● colador
botellas de cristal ● hielo ● bote pulverizador
azúcar blanquilla ● agua mineral

PALE ALE


1



Macerado

Calentar 5 litros de agua en una olla hasta 67°C. A continuación, apartar la olla del fuego y añadir toda la bolsa de maltas. Mezclar bien y cubrir. Remover ocasionalmente la infusión intentando mantener la temperatura a 65°C durante 90 minutos.

2



Colado/Lavado

Colar el mosto y enjuagar la malta que queda en el colador con agua a 78°C, hasta obtener 5 litros de mosto.


3



Hervido

Calentar el mosto. Dejar hervir constante y vigorosamente. A continuación:

- Añadir el sobre lúpulo 1 al inicio del hervido.
- A los 30 minutos del inicio del hervido, se añade el sobre lúpulo 2.
- A los 55 minutos, se añade el sobre cáscara de naranja.
- A los 60 minutos se apaga el fuego, y se añade el sobre lúpulo 3.



4



Esterilizar

Todo lo que entre en contacto con el mosto a partir de ahora tendrá que ser esterilizado, para ello se mezcla una cucharadita de agente esterilizante en un litro de agua tibia. Luego, con la ayuda de un pulverizador, se rocía el esterilizante sobre el cubo, la tapa, el colador, el termómetro... No enjuagar, dejar secar al aire. En este paso debes utilizar solo la mitad del contenido del sobre, necesitarás el resto para el paso 7. Puedes conservar la mezcla en el pulverizador, bien cerrado y a temperatura ambiente.

5



Enfriado

Llenar el fregadero con agua y hielo para introducir en él el fermentador vacío y esterilizado, poniendo especial atención en cerrar bien el grifo. Colar el mosto y añadir agua mineral muy fría hasta completar 5 litros de mosto en el cubo del fermentador. Mientras se enfría, mantener la tapa del cubo superpuesta. Cuando el mosto alcance una temperatura comprendida entre 20-25°C, retirar el cubo del fregadero.

6



Fermentación

Añadir la levadura, sellar la tapadera herméticamente, presionar fuertemente los bordes hasta oír "clac" (puedes encontrar un vídeo explicativo de este paso en nuestro canal de YouTube). Añadir agua en el airlock esterilizado hasta la marca, posteriormente colocar el tapón rojo e insertar la base del airlock dentro del orificio de la tapadera. El cubo fermentador debe permanecer 6 días en un lugar fresco (alrededor de 22°C) y protegido de la luz.


7



Embotellado

Antes de llenar las botellas hay que esterilizarlas. Una vez secas y con la ayuda del dosificador, añadir una dosis del contenedor más pequeño de azúcar blanquilla (2g) a cada una de las botellas de 33 cl. Si las botellas son de mayores dimensiones, añadir una dosis de azúcar del contenedor más grande (6g) por cada litro. A continuación, llenar las botellas con el mosto fermentado hasta la mitad del cuello y proceder al chapado.

Chapado de las botellas: colocar la chapa sobre el orificio de la botella, poner la chapadora encima de la chapa y, con la ayuda de un martillo, golpearla con firmeza realizando un movimiento vertical. Estaremos seguros de que la botella ha sido correctamente chapada si al levantar la chapadora, la botella queda adherida a esta.




8



Maduración/Gasificación

Guardar las botellas durante dos semanas en posición vertical y en un lugar fresco (18-23°C), protegido de la luz y alejado del paso de personas para evitar accidentes. Durante el proceso de maduración la cerveza va a generar gas, madurar y asentarse, y entonces llegará... ¡El momento de disfrutar tu propia y exquisita cerveza!

SWINE!



BY DAWAT